

$$\text{Indipendenza finanziaria} = \frac{\text{PATRIMONIO NETTO}}{\text{C.T.I.}}$$

[33% : 66%]

- Valori bassi dell'indice di INDEPENDENZA FINANZIARIA

$$\text{Indebitamento} = \frac{\text{PASSIVITÀ TOTALI}}{\text{C.T.I.}} = 1 - \frac{\text{PATRIMONIO NETTO}}{\text{C.T.I.}}$$

"SOTOCAPITALIZZAZIONE"

mancate autonome ad effettuare investimenti

- Valori troppo alti dell'indice di indipendenza finanziaria \Rightarrow "SOVRACCAPITALIZZAZIONE": l'azienda non è in grado di sfruttare le proprie capacità e risorse.

INDICI DI LIQUIDITÀ: Capacità di soddisfare i debiti a breve termine

$$\text{CURRENT RATIO} = \frac{\text{ATTIVITÀ CORRENTI}}{\text{PASSIVITÀ CORRENTI}}$$

$$\text{QUICK RATIO} = \frac{\text{ATTIVITÀ CORRENTI - RIMANENZE}}{\text{PASSIVITÀ CORRENTI}}$$

$$\text{RIMANENZE} = \text{SCORTE} + \text{ACCONTI FORNITORI}$$

≥ 1 affinché l'impresa ne copra di soddisfare i debiti a breve termine

INDICI DI REDDITIVITÀ: indicano l'efficienza dell'azienda imprenditoriale

$$\text{ROE} = \frac{\text{UTILE NETTO}}{\text{CAPITALE NETTO}}$$

Rendimento delle azioni di roe; 3-5 punti superiori all'inflazione

$$\text{ROS} = \frac{\text{UTILE OPERATIVO}}{\text{FATURATO}}$$

Indice di "efficienza produttiva" dell'impresa, evidisce se gli impianti di produzione sono efficienti.

- Se ROS alto \Rightarrow operativi produttivi efficienti
- Se ROS basso \Rightarrow operativi produttivi inefficienti o elevati costi di produzione

$$\text{ROI} = \frac{\text{UTILE OPERATIVO}}{\text{C.T.I.}}$$

Rendibilità operativa dell'azienda in rapporto ai mezzi finanziari impiegati

- Se ROI alto \Rightarrow alta efficienza

$$\text{ROD} = \frac{\text{ONERI FINANZIARI}}{\text{DEBITI}}$$

Indice il costo dell'indebitamento per l'impresa, cioè il ricavo al coperto di crediti per il finanziamento della sua attività.

- Se ROD basso \Rightarrow azienda sicura perché copre gli oneri dei debiti.

LEVA FINANZIARIA

• $\text{ROI} > \text{ROD}$: la redditività degli investimenti è maggiore del costo dell'indebitamento \Rightarrow conviene ricorrere all'INDEBITAMENTO per finanziarsi (aumentare il ROE)

• $\text{ROI} < \text{ROD}$: la redditività degli investimenti è minore del costo del debito

\Rightarrow conviene l'AUTOFINANZIAMENTO per finanziarsi / aumentare il ROS

INDICI OPERATIVI

$$\text{DILAZIONE DEI DEBITI} = \frac{\text{DEBITI VERSO FORNITORI}}{\text{ACQUISTI}} \times 12$$

Dove avere alto efficienza l'azienda elabora più tempo per pagare.

• durata media in mesi dei debiti relativi all'acquisto delle forniture da Terci.
Quanto tempo intercorre tra il momento dell'acquisto dei beni e il relativo pagamento ai fornitori.

$$\text{DILAZIONE CREDITI} = \frac{\text{CREDITI VERSO CLIENTI}}{\text{FATURATO}} \times 12$$

Dove avere basso efficienza l'azienda riacquista in tempi brevi.

• durata in mesi dei crediti relativi alla vendita di beni a Terci (clienti).
Quanto tempo intercorre tra la vendita di un prodotto finito e l'incasso.